
一、VIVADO 2017.3 安装教程(其他版本 Vivado 同样适用)


注意:

安装前请退出杀毒软件、电脑管家等软件;

1. 解压缩,打开 "Xilinx_Vivado_SDK_2017.3_1005_1" 文件夹,双击执行 xsetup.exe 安装程序,点击 Continue,再点击 Next



2. 勾选三个 I Agree 复选框,再点击 Next




3. 选择 Vivado HL WebPACK, 再点击 Next




4. 可以根据需要选择安装(默认即可),点击 next。如果需要减少安装所需存储空间,可不 勾选 Software Development Kit(SDK)、SoCs、UltraScale、UltraScale+。



5. 选择安装路径 (注意安装路径不能带有中文!!!), 点击 next



6. 如果在默认目录下安装时点击 yes, 然后点击 Install







7. 安装进行中(VIVADO设计套件的安装时间视计算机性能而定,为 10~40min)



8. 安装过程中弹出以下窗口后,点击安装,再点击确定,则安装即将完成





二、兼容性问题解决(不一定出现)

如果系统为 windows10 并更新至 1709 版本, vivado 可能会出现兼容性错误问题描述:

安装时出现如下错误,但随后提示已经成功安装完成。



打开程序,没有反应,两分钟后提示如下错误信息:




解决方案:

Solution

While this update for Windows 10 is not officially supported with Vivado 2017.3, the following work-around is available:

- 1. Navigate to (Vivado Installed Directory)\2017.3\bin\unwrapped\win64.o
- 2. Backup 'vivado.exe' by renaming it to 'vivado.exe.backup'
- 3. Copy 'vivado-vg.exe' and paste it into the same folder.
- 4. Rename 'vivado-vg Copy.exe' to 'vivado.exe'
- 1. 进入 vivado 安装目录\2017.3\bin\unwrapped\win64.o
- 2. 将查看的文件扩展名勾上



- 3. 将 vivado.exe 重命名为 vivado.exe.backup
- 4. 将 vivado-vg.exe 复制并黏贴到同一文件夹内
- 5. 将 vivado-vg-Copy.exe 重命名为 vivado.exe